


Windows 7 L2TP VPN 設定使用手冊

Windows 7 L2TP VPN 設定步驟

Step 1. 點選桌面左下微軟圖示，點選 [控制台]，點選 [網路和網際網路]



Step 2. 點選 [網路與共用中心]




Step 3. 點選 [設定新的連線]




Step 4. 點選 [連線到工作地點]，然後點選 [下一步]




Step 5. 點選 [使用我的網際網路連線(VPN)]



Step 6. 於 [網際網路位址] 輸入“vpn.nuvoton.com”，並 [目的地名稱] 輸入“Nuvoton_VPN”，然後點選[下一步]




Step 7. 保留 [使用者名稱]及[密碼] 為空白，於 [網域] 空格內填入“NUVOTON”，然後點選[建立]




Step 8. 點選 [關閉]




Step 9. 點選 [連線到網路]，並於視窗上 [撥號及 VPN] 之 [NUVOTON_VPN] 點選滑鼠右鍵，點選 [內容]




Step 10. 點選 [安全性]，於 [VPN 類型] 下拉選單選擇[使用 IPsec 的第二層通道通訊協定 (L2TP/IPsec)]



Step 11. 於 [安全性]，保留 [Challenge Handshake 驗證通訊協定 (CHAP)] 及 [Microsoft CHAP 版本 2 (MS-CHAP v2)] 為勾選




Step 12. 點選 [進階設定] 後，於 [進階內容] 選擇[使用預先共用金鑰進行驗證]，於 [金鑰] 填入"ntasavpn"(字體為小寫)



Step 13. 輸入公司 OA 帳號，，密碼及網域後，點選 [連線]



Step 14. 確認 L2TP VPN 連線成功.



如何連線 L2TP VPN

Step 1. 點擊桌面右下角的連線圖示 [] (以有線連線) 或 [] (以無線連線)

Step 2. 點選 [Nuvoton_VPN] 後， 點擊 [連線(C)]



Step 3. 輸入公司 OA 帳號，，密碼及網域後， 點選 [連線]

